


Sehr geehrte Kundin, geehrter Kunde,


wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass wir Ihnen für das nächste Update Ihrer HEAD-acoustics-Software den komfortablen HEAD Updater zur Verfügung stellen können. Diese Software-Applikation wurde entwickelt, um eine schnelle und unkomplizierte Aktualisierung Ihrer Lizenzen und aller HEAD-acoustics-Programme auf Ihrem Computer durchzuführen oder ein Update-Medium zu erstellen. Einmal installiert, informiert Sie der HEAD Updater bei bestehender Internet-Verbindung automatisch über bereitstehende, neue Updates, so dass Ihre Software und Ihre Lizenzen ab jetzt immer auf den neusten Stand sind.

Installation des HEAD Updaters

Bitte laden Sie die Installations-Datei für den HEAD Updater im Software-Download-Bereich unserer Internet-Seiten herunter, indem Sie nach dem Einloggen z. B. auf das HEAD-Updater-Symbol klicken. Danach starten Sie den Installationsvorgang durch einen Doppelklick auf die Datei HEADUpdater.msi.

Verwendung des HEAD Updaters

Nach der Installation finden Sie den Eintrag  HEAD Updater im Start-Menü Ihres Computers. Über einen Klick auf dieses Icon starten Sie den HEAD Updater. In der nachfolgenden Abfrage zur Benutzerkontensteuerung klicken Sie auf Ja. Bitte halten Sie beim ersten Starten der Software Ihre Zugangsdaten für den Software-Download bereit. Diese Daten werden einmal abgefragt und gespeichert, damit das Programm die nötigen Updates automatisch von den Download-Seiten herunterladen kann. Danach wird die Oberfläche des HEAD Updaters angezeigt:



Diese teilt sich in zwei Bereiche:

- Der linke Teil (*Licenses*) listet die vorhandenen Dongle auf und informiert Sie über zur Verfügung stehende Lizenz-Updates. Liegen aktuellere Lizenz-Dateien vor, können Sie den Dongle durch einen Klick in die entsprechende Checkbox vor der Dongle-Nummer für ein Update aktivieren.
- Die rechte Seite (*Software installation*) zeigt eine Zusammenstellung der installierten HEAD-acoustics-Software bzw. der Software-Applikationen, für die eine Lizenz vorhanden ist, und eventuell vorhandene aktuellere Versionen. In der Spalte *Action* wählen Sie individuell für jede Anwendung den gewünschten Befehl (*None, Remove, Install from Web*).

Klicken Sie auf *Start updates/installation*, nachdem Sie alle für Sie relevanten Updates ausgewählt haben und diese installieren möchten.

Der HEAD Updater verfügt in den Menüs *Options* und *Update Medium* über weitere Funktionen, z. B. Download der Installations-Dateien zum Erstellen eines Update-Mediums für die Aktualisierung von Computern ohne Internet-Verbindung oder Download von Lizenz-Dateien für weitere Dongle aus Ihrem Lizenz-Cluster. Über diese Funktionen können Sie sich in der Online-Hilfe des HEAD Updaters detailliert informieren.

Wenn Sie weitere Fragen zur Installation und Verwendung des HEAD Updaters haben, stehen wir Ihnen gerne unter folgender E-Mail-Adresse zur Verfügung: nvh-support@HEAD-acoustics.de.